

Чек-лист «Построение платья Бохо»

Мерки для построения:

Ог=

Дтп (усл.)=

Ди=

Др=

Прибавки: (см. видео «Прибавки»)

Пг=8см (для малого объёма)

Пг=10...12см (для среднего объёма)

Пг=14...20см (для большого объёма)

Построение:

1. В верхнем правом углу ставим точку 1. Строим прямой угол (проводим горизонталь влево и вертикаль вниз)
2. От точки 1 вниз откладываем расстояние, равное:
25см – для 40/42 размера (обхват груди 80...84)
26см – для 44/46 размера
26,5см – для 48 размера
27см – для 50/52 размера
27,5см – для 54/56 размера
28см – для 58/60 размера
Ставим точку 2.
3. От точки 1 вниз откладываем расстояние, равное Дтп, ставим точку 3.
4. Из точек 2 и 3 проводим горизонтали влево.
5. От точки 1 влево откладываем расстояние, равное $Oг/2 + Пг$, ставим точку 4.
6. Из точки 4 опускаем вниз вертикаль. На пересечении с линией груди ставим точку 5. На пересечении с линией низа точку 6.
7. Расстояние между точками 2 и 5 делим пополам, ставим точку 7.
8. Из точки 7 опускаем вниз вертикаль.
9. Из точки 1 влево и из точки 4 вправо откладываем по:
7см – для размеров 40/42/44
7,3см – для размеров 46/48
7,5см – для размеров 50/52
7,8см – для размеров 54/56
8см – для размеров 58/60

Ставим точки 8(справа) и 9 (слева)

10. От точки 1 вниз откладываем расстояние, равное:

8см – для размеров 40/42/44

8,3см - для размеров 46/48

8,5см – для размеров 50/52

8,8см – для размеров 54/56

9см – для размеров 58/60

Ставим точку 10.

11. Точки 8 и 10 соединяем плавной округлой линией.

12. Из точки 4 вниз откладываем расстояние, равное:

2,5см – для размеров 40/42/44

2,6см - для размеров 46/48

2,7см – для размеров 50/52


2,8см – для размеров 54/56

3см – для размеров 58/60

Ставим точку 11.

13. Точки 9 и 11 соединяем плавной округлой линией.

14. От точки 8 влево и от точки 9 вправо откладываем расстояние, равное 14см (для всех размеров). Ставим точки 12 (справа) и 13 (слева).



15. Из точек 12 и 13 опускаем вниз небольшие перпендикуляры.

16. Из точек 12 и 13 откладываем вниз по 2,5см (для всех размеров).

17. Ставим точки 12* и 13*.

18. Точки 9 и 13* соединяем прямой линией и продляем вниз.

19. Точки 8 и 12* соединяем прямой линией и продляем вниз.

20. От точек 8 и 9 вниз по наклонной линии плеча откладываем расстояние, равное Др., ставим точки 14 и 15.

21. Оформляем линию проймы (см. видео).

